

4 Порядок установки программного обеспечения

- [4.1 Подготовка оборудования](#)
- [4.2 Установка программного обеспечения](#)

4.1 Подготовка оборудования

Убедитесь что настройки BIOS компьютера сброшены на значения по умолчанию и разрешена загрузка с USB накопителей.

Рекомендуемый режим работы загрузчика - **UEFI**.

- ⚠ Содержимое жестких дисков и/или твердотельных накопителей компьютера будет уничтожено.
- ⚠ Сделайте резервную копию данных или физически отключите дополнительные диски перед началом процедуры установки.

4.2 Установка программного обеспечения

Загрузите образ программного обеспечения для записи на USB накопитель с сайта ao-nk.ru

Подготовьте установочный USB флеш-накопитель объёмом не менее 16ГБ, согласно инструкции в разделе 5.1. настоящего руководства. Если вы приобрели уже готовый загрузочный USB накопитель, данное действие выполнять не требуется.

Подключите записанный накопитель к компьютеру. Наличие мыши во время установки не является обязательным.

Включите компьютер и с помощью загрузочного меню (F8 – Asus, F10 – Intel или F12 – SuperMicro/Lenovo/Dell) выберите USB флеш-накопитель, или загрузочный пункт «**aonk**» на таком накопителе.

Дождитесь загрузки установщика и проведите процедуру развертывания образа «Офисное рабочее место» согласно инструкции в разделе 5.2. настоящего руководства.

При необходимости ускорить процесс, Вы можете создать дополнительные установочные накопители.

Логин и пароль по умолчанию для входа в систему заданы как **admin**.

 Пароль подлежит обязательной смене после установки.

Дистрибутив ОС можно использовать для личных нужд сотрудников организации.

 Дистрибутивы на базе ОС «Astra Linux» и «Alt Linux» могут свободно использоваться для домашних и некоммерческих целей. Полный набор ограничений и прав на указанные дистрибутивы располагается на сайтах производителей данных операционных систем – АО «НПО РусБИТех» и ООО «Базальт СПО» соответственно.