


# 7.2 Установка дистрибутива на целевое оборудование

## 7.2.1 Загрузка с USB флеш-накопителя

1. Установить USB флеш-накопитель с установочным образом в USB разъем целевого устройства.
2. Включить питание устройства.
3. В зависимости от производителя оборудования, нажать F10, F12 или Esc для отображения меню загрузки.
4. Выбрать USB флеш-накопитель или пункт UEFI: **aonk**
5. Дождаться появления загрузочного меню.



6. Нажать клавишу ввода или подождите 10 секунд до начала автоматической загрузки.
7. Дождаться загрузки установочной системы.

## 7.2.2 Выбор дистрибутива и указание настроек

Выбрать дистрибутив из списка:

- Сервер видеонаблюдения
- Тестовая станция
- Рабочая станция
- Мобильный автономный комплекс

Выберите дистрибутив Цифровой Администратор Автостарт v1.0.0.55

Сервер видеонаблюдения

Топология системы хранения

Разметка дисков:  
 SATA: QEMU HARDDISK - QM00003 (72.0GB) — Гибридная таблица разметки  
 1: UEFI/Загрузочный раздел (100.0MB)  
 2: Том для LVM (71.9GB)

LVM группа "master":  
 Физические диски:  
 SATA: QEMU HARDDISK - QM00003 (71.9GB)  
 Логические тома:  
 Том "root" - Простой (60.0GB)  
 SATA: QEMU HARDDISK - QM00003 (71.9GB)  
 Том "swap" - Простой (3.0GB)  
 SATA: QEMU HARDDISK - QM00003 (71.9GB)

Найденные накопители


Твердотельные накопители

Жесткие диски  
 828011R/IO/IN (ICH9R/DO/DH) 6 port SATA Controller [AHCI mode] (QEMU Virtu  
 SATA: QEMU HARDDISK - QM00003 (72.0GB)

Аппаратные дисковые массивы

Выберите регион Укажите номер филиала Укажите порядковый номер станции

72: Тюменская область 1 1



В большинстве случаев программное обеспечение автоматически должно определить регион и номер филиала согласно адресам выдаваемым криптошлюзом защищенного сетевого сегмента ЦОК. Если этого не произошло, значит производится установка на систему вне защищенной сети.

Если установка производится в публичной сети или без подключения к локальной сети, указать свой регион и номер филиала. Для ЦОК номер филиала всегда указывается равным 1, если нет отдельной инструкции для нескольких ЦОК в одном регионе.

Указать номер станции.

Например: для тестового класса из би компьютеров, номера станций будут 1, 2, 3, 4, 5 и 6 соответственно. Номера станций должны быть уникальны в пределах выбранного дистрибутива в текущем филиале ЦОК.

### 7.2.3 Установка дистрибутива

Выберите дистрибутив Цифровой Администратор Автостарт v1.0.0.55

Сервер видеонаблюдения

**Топология системы хранения**

Разметка дисков:

SATA: QEMU HARDDISK - QM00003 (72.0GB) — Гибридная таблица разметки

1: UEFI/Загрузочный раздел (100.0MB)

2: Том для LVM (71.9GB)

LVM группа "master":

Физические диски:

SATA: QEMU HARDDISK - QM00003 (71.9GB)

Логические тома:

Том "root" - Простой (60.0GB)

SATA: QEMU HARDDISK - QM00003 (71.9GB)

Том "swap" - Простой (3.0GB)

SATA: QEMU HARDDISK - QM00003 (71.9GB)

**Найденные накопители**

Твердотельные накопители

Жесткие диски

828011R/IO/1H (ICH9R/DO/DH) 6 port SATA Controller [AHCI mode] (QEMU Virtu)

SATA: QEMU HARDDISK - QM00003 (72.0GB)

Аппаратные дисковые массивы

Выберите регион Укажите номер филиала Укажите порядковый номер станции

72: Тюменская область 1 1

Пересканировать диски
 Запросить помощь

Создание разделов /dev/sd\*

Национальные Квалификации

**Установить**

Нажать кнопку «**Установить**» и дождаться завершения установки. В нижней части экрана отображается строка состояния и индикатор прогресса установки дистрибутива ОС.

После завершения установки компьютер автоматически будет перезагружен в установленную систему.

USB флеш-накопитель после этого можно извлечь.

☺Версия #2

★Создано 18 августа 2023 10:30:50

✍Обновлено 18 августа 2023 10:42:00