## 7.2 Установка дистрибутива на целевое оборудование

## 7.2.1 Загрузка с USB флеш-накопителя

- 1. Установить USB флеш-накопитель с установочным образом в USB разъём целевого устройства.
- 2. Включить питание устройства.
- 3. В зависимости от производителя оборудования, нажать F10, F12 или Esc для отображения меню загрузки.
- 4. Выбрать USB флеш-накопитель или пункт UEFI: aonk
- 5. Дождаться появления загрузочного меню.




- 6. Нажать клавишу ввода или подождите 10 секунд до начала автоматической загрузки.
- 7. Дождаться загрузки установочной системы.

## 7.2.2 Выбор дистрибутива и указание настроек

Выбрать дистрибутив из списка:

- Сервер видеонаблюдения
- Тестовая станция
- Рабочая станция
- Мобильный автономный комплекс




В большинстве случаев программное обеспечение автоматически должно определить регион и номер филиала согласно адресам выдаваемым криптошлюзом защищенного сетевого сегмента ЦОК. Если этого не произошло, значит производится установка на систему вне защищенной сети.

Если установка производится в публичной сети или без подключения к локальной сети, указать свой регион и номер филиала. Для ЦОК номер филиала всегда указывается равным 1, если нет отдельной инструкции для нескольких ЦОК в одном регионе.

Указать номер станции.

Например: для тестового класса из 6и компьютеров, номера станций будут 1, 2, 3, 4, 5 и 6 соответственно. Номера станций должны быть уникальны в пределах выбранного дистрибутива в текущем филиале ЦОК.

## 7.2.3 Установка дистрибутива



Нажать кнопку «**Установить**» и дождаться завершения установки. В нижней части экрана отображается строка состояния и индикатор прогресса установки дистрибутива ОС.

После завершения установки компьютер автоматически будет перезагружен в установленную систему.

USB флеш-накопитель после этого можно извлечь.

**⊙**Версия #1

★Создано 20 декабря 2023 13:45:20

✔Обновлено 20 декабря 2023 13:45:20